

Vytvorenie poukážok

Darčekové poukážky pred použitím je potrebné najprv vytvoriť. Poukážky sa vytvárajú na serveri pre centrálnu evidenciu poukážok. Z hlavného menu programu vyberte **Sklad - Evidencia darčekových poukážok**. V okne sa nachádzajú záznamy o každej vytvorenej poukážke. Novú poukážku vytvoríte tlačidlom **Insert** alebo kliknutím na ikonu **Pridaj**. Ak chcete vytvoriť viacero poukážok naraz, zaškrtnite voľbu **hromadné pridávanie** a do políčka **Počet poukážok** zadajte požadovanú hodnotu.

Kód poukážky	201810001
Cena	10,00 EUR
Platná do	31.12.2018
Platná	mesiacov od zakúpenia
Stav	

Evidencia poukážky

Dátum	01.01.2018
-------	------------

Vydanie poukážky na sklad

Sklad	
Dátum	

Predaj poukážky


Doklad	
Dátum	

Uplatnenie poukážky

Doklad	
Dátum	

hromadné pridávanie Počet poukážok: 50

OK Zrušiť

 **Tip** Platnosť darčekových poukážok viete riešiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zadanie dátumu v políčku **Platná do**. Druhý spôsob súvisí so zapracovaním roku platnosti do kódu poukážky a následne jeho vyhodnotenie v číselníku typov peňažných poukážok.

Predaj poukážok

Na predaj poukážky je potrebné vytvoriť cenníkovú položku. Položku odporúčame zaradiť do tovarovej skupiny služieb s 0% sadzbou DPH. Predajnú cenu nezadávejte, bude sa preberať z ceny poukážok vytvorených v evidencii. Po pridaní položky pre predaj poukážky na doklad sa zobrazí nasledovné okno, v ktorom zadávate kódy predávaných darčkových poukážok.

Darčkové poukážky

Kódy poukážok

6,00 EUR: 10018
5,00 EUR: 10021

Spolu: 1 ks x 5,00 EUR
1 ks x 6,00 EUR

OK Zrušiť

Enter - pridaj poukážku, Ctrl+Enter - automatické pridanie



Upozornenie Predaj a uplatnenie darčkových poukážok je v programe možný len v režime predaja pre dotykové obrazovky.

Typy peňažných poukážok

Pre rozpoznávanie darčkových poukážok je potrebné definovať predpis v číselníku typov peňažných poukážok. Z hlavného menu programu vyberte **C-Číselníky - Sklad - Predaj cez fisk. tlačiarne - Typy peňažných poukážok** a pridajte potrebný počet záznamov pre darčkové poukážky. V zobrazenom okne je potrebné zaškrtnúť príznak **Darčkové poukážky evidované v programe** a zadajte hodnoty pre identifikáciu poukážky podľa vytvorených kódov poukážok.

Peňažná poukážka

Kód: 1

Názov: darčkové poukážky

Darčkové poukážky evidované v programe:

Identifikácia poukážky

Dĺžka čiarového kódu: 9

Kontrolná vzorka: 10

Kontrolná vzorka - pozícia: 5

Kontrolná vzorka - dĺžka: 2

Rok platnosti - pozícia: 1

Rok platnosti - dĺžka: 4

Hodnota poukážky

Údaj o hodnote - pozícia:

Údaj o hodnote - dĺžka:

Údaj o hodnote - desatinné miesta:

OK Zrušiť

Uplatnenie poukážok

Darčekové poukážky viete uplatniť pri platbe. Po ukončení dokladu a zobrazení okna pre zadanie platidiel, stlačte tlačidlo **EAN** pred políčkou platba šekom. Program zobrazí nasledovné okno, pre zadávanie kódov darčekových poukážok. Po zadaní kódu poukážky, program napočíta sumu poukážky do políčka platba šekom. Stlačením OK uzavriete okno pre zadávanie kódov poukážok a vrátite sa k oknu zadávania platidiel pokladničného dokladu.

Šeky

	Čiastka	15,00	EUR
1 x 6.00 darčekové poukážky (1*)	Platba v hotovosti		EUR
	Platba bank. kartou		EUR
	Platba šekom	1	6,00 EUR
	Platba spolu	6,00	EUR

Storno poslednej poukážky Storno všetkých poukážok zvoleného typu

OK

Pre stornovanie darčekovej poukážky uveďte pri zadávaní kódu znak - a následne zadajte kód darčekovej poukážky.



Upozornenie Predaj a uplatnenie darčekových poukážok je v programe možný len v režime predaja pre dotykové obrazovky.